

Win8 换 win7 或者 xp 最强教程:

大家好，win8 用着难受吗?肯定了，下面我教大家换了它，改成 win7 或者 xp。用 U 盘安的，设置 usb 启动，下面内容只看和 U 盘相关的，用光盘的，设置光驱启动，下面内容只看和光盘相关的。

一：U 盘的制作

在自己电脑，或者别人电脑上，百度下载大白菜，安装，运行，然后把你的 U 盘插上，(装 win7 的话，就要 4G，装 XP 就要 1G)，然后点击“一件制作启动 U 盘”，成功后，然后把你的 win7.iso 或者 xp.iso 系统 拉进 U 盘里，不用解压，直接把 iso 系统拉进去就好了。(我们坚持 ghost 版的 iso 系统，安装版容易出错)。

(声明：建议用大白菜制作，至于用软碟通制作的，必须你的系统要含有 PE 系统，我们强烈建议用大白菜。如果你没有 U 盘，直接店里买一个 ghost 版本并且含有 PE 系统的 win7 或者 xp 系统的系统盘 也行。(买的时候告诉店主，要 ghost 版本的 要含有 pe 的，否则换货)

二： bios 的必要设置。(根据不用品牌，自己对照自己电脑，下面 8 项有的就改，没有的就不改。)



- 1 进 bios (各个品牌电脑进的方式不同，你自己看着百度搜索怎么进)
- 2、选择最后一项“Restart”，看到-OS 开头的选项，回车选择“Disabled”弹出一个框，选择 yes。
- 3、选择“Startup”选项，会看到以 UEFI/Legacy Boot 选项，回车选择“Legacy only”;
- 4、选择“Config”选项，在列表中找到硬盘接口模式“SerialATA/SATA”，回车选“Compatibility”
- 5 选择 boot 选项，选 boot mode 回车，修改为 legacy support。再选择 boot priority 回车。修改为 legacy first。
- 6、选择 EXit，选择 load default settings，然后选 yes。再选 OS Optimized Default 改为 Other OS，或者改为 disabled。
- 7、选择 Startup，选择 CSM 选项，回车 设置“CSM”为“Enabled”或“yes”
- 8、选择 Security，选择 secure boot，回车，选择 disabled。

设置完成，按 F10 保存，yes 退出，电脑自动重启;

(重启后之前的系统可能就启动不了了，不过没有关系，毕竟我们要换新系统的哦，把电脑先关机。)

三：进 pe 系统重新分区，转换 mbr 分区表

插上制作好的 U 盘或者光盘，开机，开机过程狂按 F12，选择启动项，（或者其他按键，不同电脑不一样，一般情况下就 F12），如果是 U 盘安装那么就选择 U 盘，回车即可读取 U 盘。如果是光盘安装，选择光盘，回车，就会读取光盘。（下面是选择光盘启动和 U 盘启动的两个图，大家请看看，如果实在不知道哪个才是光盘启动 U 盘启动，一个个试试哦，一般的含有 CD 字母的就是光盘，还有 USB 的就是 U 盘）。



读取之后，此时我们不选择立即安装系统。我们选择进 pe 系统。记得是进 pe 系统。下面我们来到 pe 系统桌面下，打开桌面分区工具（disk 的那个），点击主界面左上角“硬盘”，删除所有分区，成功后，再点击“硬盘”，转换为 mbr，成功后，点击“分区”，你自己看着分吧，分 4 个区，其中必须有一个是主分区，其他的为逻辑分区，分几个，你看着办。成功

后，我们就完成任务的五分之四了，快完成了哦。

四：在 pe 里安装系统

(1) U 盘的安装：把 U 盘的系统解压到 D 或 E 或 F，我们到 D 吧，注意进 D 盘就要看到解压后的所有东西。（这也叫做 D 盘根目录）然后，双击桌面的“大白菜一键装机”，选择 C 盘，选择还原，选中你的 D 盘下的 win7.gho 或 xp.gho，确定，自动重启，在电脑关机黑屏的瞬间，拔了 U 盘，防止再从 U 盘读取。之后就是重启安装系统了。大概就像下面图示



(2) 光盘的安装：打开我的电脑里面的光驱，把里面的 win7.gho 或者 xp.gho 复制到 D 盘下，然后双击桌面的“大白菜一键装机”，选择 C 盘，选择还原，选中你的 D 盘下的 win7.gho 或 xp.gho，确定，自动重启，在电脑关机黑屏的瞬间，退出光盘，防止再从光盘读取。之后就是重启安装系统了。