


Tomcat 的下载与安装配置


一、Tomcat 的下载

Tomcate 的官方下载地址: <http://tomcat.apache.org/>

1. 点击链接进入官网



2. 选择下载 Tomcat 版本



3. 点击下载版本，选择本地下载路径，保存到本地电脑


二、Tomcat 的安装

在安装之前必须安装 JDK，否则 Tomcat 无法正确的安装或使用

链接：安装配置 JDK

(1) 解压版 Tomcat 安装

1. 解压自己下载的 Tomcat



2. 配置 Tomcat 环境变量

(1) 鼠标右键点击【这台电脑】 --> 选择【属性】 -> 【高级系统设置】 --> 【系统变量】

(2) 新建 CATALINA_HOME 变量

新建系统变量

变量名(N):	CATALINA_HOME	变量名
变量值(V):	E:\Tomcat\apache-tomcat-8.5.56-windows-x64\apache-tomcat-8.5.56\bin	解压Tomcat后文件

浏览目录(D)... 浏览文件(F)... 确定

(3) 找到 Path 变量，点击编辑

变量名: Path

变量值: %CATALINA_HOME%\bin

环境变量

17772 的用户变量(U)

变量	值
OneDrive	C:\Users\17772\OneDrive
OneDriveConsumer	C:\Users\17772\OneDrive
Path	C:\Users\17772\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
TEMP	C:\Users\17772\AppData\Local\Temp
TMP	C:\Users\17772\AppData\Local\Temp

新建(N)...

编辑(E)...

删除(D)

系统变量(S)

变量	值
OS	Windows_NT
Path	E:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin;C:\Program Files...
PATHEXT	.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE	AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER	Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL	6
PROCESSOR_REVISION	9e0a


新建(W)...

编辑(I)...

删除(L)

确定

取消



进入 Tomcat 文件夹, Tomcat 安装目录 bin 下的 startup.bat, 是启动 Tomcat 服务; shutdown.bat, 是关闭 Tomcat 服务

